

Navrhování látkových tašek pomocí aplikace Cricut

Pokyny Ne. 2616

Stupeň obtížnosti: Začátečník 🍴🍴🍴🍴

Pracovní doba: 45 Minuty

Staňte se **textilním návrhářem** a vytvořte si zábavnou **vánoční tašku**. Ideální také na balení dárků. S **produkty Cricut** a naší **bezplatnou šablonou obrázku** je realizace velmi snadná. Cricut Maker motivy přesně vyřeže a samolepicí fólie usnadní navrhování tašky.



Takto navrhnete tašku:

Následující pokyny se týkají použití počítače s operačním systémem Windows. U mobilních zařízení a jiných operačních systémů se může uspořádání tlačítek lišit. Názvy zůstávají stejné.

vložení souboru a vystřížení

1. Nejprve si stáhněte náš soubor SVG.
2. otevřete aplikaci Cricut Design Space.
3. Klikněte na tři vodorovné čáry vlevo nahoře a přejděte na "Workspace". Na obrazovce se nyní zobrazí pracovní podložka.
4. Klikněte na "Nahrát" vlevo. Klikněte na "Upload image" (Nahrát obrázek) a poté na "Browse" (Procházet). otevřete soubor VBS SVG.
5. V části "Select image type" (Vybrat typ obrázku) klikněte na "Complex" (oříznout motivy) a poté klikněte vpravo dole na "Next" (Další)
6. Nyní klikněte myší na všechny bílé plochy, aby se motivy uvolnily. Všimněte si také bílých ploch v písmenech!
7. Klikněte na "Použít a pokračovat"
8. V části "Select upload type" (Zvolte typ nahrávání) klikněte na "Cut out image" (Vyřiznutý obrázek) a poté vpravo dole na "Upload" (Nahrát)
9. Nyní přejděte na svůj soubor v části "Naposledy nahraný" a poté klikněte na "Přidat na plátno" vpravo dole
10. Nyní máte soubor s ořezanými motivy na pracovní ploše. Dále odstraníme seskupení.

Zrušení seskupení

1. Vyberte čtverec v části "Tvary" a přesuňte jej na vybraný motiv.
2. Klikněte na "Uspořádat" a "Do pozadí" v horní části lišty. Zvětšete nebo zmenšete čtverec tak, aby se motiv nacházel ve čtverci. Chcete-li na liště pracovat přesněji, otevřete zámek v části "Velikost".
3. Nyní vyberte čtverec a motiv (zde je normální, že jsou vybrány všechny motivy najednou). Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "Oříznout"
4. Váš první motiv je nyní připraven. Čtverec můžete odstranit.
5. Tento postup opakujte pro všechny ostatní motivy.

Vykreslení

1. Nejprve připojte zařízení.
2. Všechny motivy jsou uvedeny vpravo v části Vrstvy. Zde můžete jednotlivé motivy zobrazit a skrýt kliknutím na oko. To je důležité, pokud chcete pracovat s různými průsvitkami.
3. Zobrazte pouze ty vzory, které chcete vykreslit stejnou barvou.
4. Nyní položte první fólii na podložku lesklou stranou fólie (to je strana pro zažehlování, fólie se po zažehlení odstraní) směrem dolů.
5. Klepněte na tlačítko "Produce" v pravém horním rohu.
6. Nyní přejděte na řezací podložku. Vyberte velikost podložky, kterou používáte, a klikněte na tlačítko pokračovat.
7. Váš návrh se zobrazí na podložce. Důležité: Písma nebo speciální motivy musí být zrcadlově obrácené, protože nažehlovací fólie vykresluje z rubové strany! Z tohoto důvodu v případě potřeby klikněte vlevo na "Zrcadlit", váš motiv/text se nyní zobrazí zrcadlově. Nyní klikněte na "Další".
8. Zvolte správný materiál - např. nažehlovačku Smart Iron-On.
9. Nyní postupujte podle pokynů. Podložka se nakreslí a spustí se proces vykreslování.
10. Tento postup opakujte pro všechny ostatní motivy.

Dokončení kapsy

1. Vystříhněte motiv těsně u okraje. Nejprve odstraňte fólii kolem něj tak, aby na průhledné fólii zůstal pouze motiv. Tento postup opakujte u všech motivů.
2. Nyní umístěte všechny motivy na tašku jeden po druhém a zažehlete je.
3. Odstraňte fólii a máte hotovo.

Nové pokyny

Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní >

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
26748	Cricut Maker 4	1
338684	Bavlněná taška VBS "Fairtrade", 38 x 42 cm	1
338561-02	Nažehlovací fólie Premium Flex A4Černá	1
338561-18	Nažehlovací fólie Premium Flex A4Světle zelená	1
338561-14	Nažehlovací fólie Premium Flex A4Hnědý	1
338561-01	Nažehlovací fólie Premium Flex A4Bílá	1
19056	Řezací podložka Cricut "StandardGrip"30,5 x 30,5 cm	1
19125	Sada nástrojů Cricut "Základní nástroje"	1
19029	Nůž Cricut "Premium Fine-Point"s pouzdrem na čepel/držákem	1
10447	prym Parní žehlička "Mini"	1